

Adobe Connect

Nyheter och förändringar i version 8 SP 1

Innehåll

Adobe Connect 8 SP1.....	3
<i>Adobe Connect Add-in</i>	3
Mötesrummet.....	4
Ljud.....	4
Ljudtestet (<i>Audio Setup Wizard</i>).....	5
Video	5
<i>Status Options</i>	6
<i>Layout</i>	6
<i>Attendee pod</i>	6
<i>Chat</i>	7
Dela skärm, dokument och <i>Whiteboard</i>	8
Whiteboard.....	8
<i>Note-pod</i>	9
<i>Pod Options</i>	9
Alla inställningar samlade under <i>preferences</i>	10

Adobe Connect 8 SP1

Denna guide vänder sig till dig som har varit användare av Sunets *Adobe Connect* tjänst i version 7.5 och som haft rollen som värd (*host*) i mötet. Syftet är att ge dig en snabb överblick över de viktigaste förändringar i version 8 SP1. Du kan se inspelningen av ett webbseminarium med samma tema på <http://connect8.sunet.se/p8johp2kk04/>


Mer utförlig information hittar du på Adobes hemsida

- <http://www.adobe.com/special/adobeconnect/migration/index.html> (engelska)
- [Release Notes för Adobe Connect SP1](#) (PDF/ engelska)

Aktuell information om uppgradering, support etc. hittar du på www.em meetings.sunet.se.

Adobe Connect Add-in

Med version 8 kommer en ny *add-in*, version 9.4.80.0. Har du tidigare använt *connect* så har du förmodligen en äldre version av *add-in* installerad på din dator. Du får då en automatisk uppmaning att uppdatera.



Användare utan tidigare version av *connect add-in* kan i *connect* gå in under menyn *HELP* och välja *Troubleshooting*. I sista steget av testet som då körs får man möjlighet att installera *add-in*.


Adobe har valt att inte automatiskt uppmana nya användare att ladda ner *add-in* eftersom den nyaste versionen av *Adobes Flash Player*, version 10.3, innehåller mycket av den funktionalitet som finns i *add-in* (t ex eko släckning, dokument visning). Då *flash player* vanligen redan finns på de flesta datorer tänker man att det blir enklare för användaren.

Några skäl varför man ändå behöver eller skulle vilja använda *add-in*.

1. Om du vill dela din skärm
2. Om du vill spara ner en inspelning till din dator (*offline recording*)
3. Om du som värd (*host*) vill använda *speex codec* för att se om ljudet kan bli mindre laggande i möten men deltagare som sitter på dålig uppkoppling.
4. Förbättringar i ljudet och annan funktionalitet kan komma att lanseras tidigare i *connect add-in* än i *flash player*, då får du tidigare dra nytta av det.

Mötesrummet

Arbetsytan i *connect* anpassas nu automatiskt till skärmpupplösningen på din dator. Tomma ytor på höger sida eller i nedre delen av skärmen har försvunnit. De största skillnaderna är att de vanligaste funktionerna, ljud, video och statussymboler har flyttats till en verktygslist (app bar) överst i mitten (1). Layouter har placerats i en dockningsbar meny (layout bar) till höger (2).



Ljud




Högtalarsymbolen ger dig nu möjlighet att stänga av/sätta på ljudet från *connect* i mötesrummet. OBS! Den påverkar alltså inte t ex om du råkar ha stängt av ditt ljud på operativsystemnivå. På pilen till höger kan du även anpassa ljudnivån från *connect*. Som standard är ljudet från *connect* påslagen och högtalarsymbolen visas då i grönt.



Talk knappen för att sända ljud har bytt utseende till en mikrofonsymbol. Första gången du trycker på kappen under ett möte så kopplar den till mikrofonen - *connect my audio* - och ändrar färg till grönt.




Klickar du därefter på den gröna mikrofonknappen så ändras den till *mute/unmute*, dvs. kan stängas av tillfälligt. På pilen till höger kopplar du ifrån mikrofonen permanent (*disconnect my audio*). Du kan också ändra mikrofonens känslighet där (*Adjust Microphone Volume*) och höra själv direkt hur stark signalen blir.



Om du vill ge alla deltagare som är *participants* möjligheten att sända röst finns nu en funktion (*Microphone Rights For Participants*) under menyn *Audio*. För enskild *participant* deltagare kan du göra det via *mouseover* i *attendee pod*.

Ljudtestet (*Audio Setup Wizard*)


Audio Setup Wizard ligger nu direkt under menyn *Meeting*: *Meeting* → *Audio Setup Wizard*




Video



För att börja sända din kamerabild klicka på *Start My Webcam*. Denna funktion når du antingen via kamerasymbolen i verktygslistan eller direkt i videofönstret (*video pod*).



Det som visas först är en förhandsvisning av din bild. För att sända till övriga deltagare måste du klicka på *Start sharing*. Ljutfunktionen är inte längre kopplad till denna *pod* (i version 7 hette den *camera and voice pod*) vilket betyder att man lätt kan glömma bort att sätta på ljudet separat om man är van vid det sedan version 7. Det finns numera en paus funktion för video som du når när du för muspekaren över videobilden. Om du pausar en annan deltagares video så pausas videon bara för dig. Alla andra ser alltså fortfarande den rörliga bilden.. Användbart när du sitter på dålig uppkoppling.




Om du vill ge alla deltagare som är *participants* rätt att sända video gör du i det under pilen till höger om kamerasymbolen.

Status Options



Status Options (räcka upp hand, etc) ligger till höger om kamerasymbolen och symbolerna har fått delvis nya utseenden.


Layout




Listen i nedre delen av fönstret med layouter är och nu finns dina layouter på höger sida av din layout, i en *Layout Bar*. Alla layouter går också att nå via menylisten högst upp under *Layouts*. Du kan välja att docka listan, automatiskt gömma den och ta bort den. Även *Prepare Layouts* (tidigare *Prepare Mode*) når du här.

Attendee pod


Attendee pod har tre visningslägen numera, *Attendee View*, *Breakout Room View* samt *Attendee Status View*.




I *Attendee View* är deltagarna sorterade efter sina roller (*Hosts*, *Presenters*, *Participants*) i olika *dropdown* menyer som går att expandera/fälla ihop med pilen för att lättare få en överblick. Du kan också skilja på om deltagare är inloggade som gäst, registrerade användare eller via mobiltelefoner. Det har kommit nya *connect* appar för android och iphone som har utökad funktionalitet framförallt möjlighet att sända röst och video.



Breakout Room View ersätter tidigare versioners separata delfönster för att hantera *breakouts*. Du kan nu skapa upp till 20 *breakout rooms* med upp till 200 deltagare (vilket vi inte har testat, än). Snabbindelning (*Evenly Distribute From Main*) till olika rum finns här samt möjligheten att antingen dra och släppa deltagare till olika *breakouts* eller markera flera och via *mouseover* och kontextmeny dela upp deltagare i olika *breakouts*.




Attendee Status View är nytt och ger dig en snabb sammanfattning om deltagarnas val av status symboler. *Raised Hand*, *Agree*, *Disagree* och *Stepped Away* är de kategorier som redovisas här. Användbart vid omröstningar och frågor.



Om du för muspekaren över en deltagare så får du fram nya kontextmenyer. Innehållet i kontextmenyn skiljer sig åt beroende på vilken roll deltagaren har och vilken vy du visar.

Chat



Nytt i chatten är att du kan ändra färg på din text. Textstorleken går också att ändra, utan att det påverkar de andra deltagarna. *Privat chat* öppnar nya separata flikar för varje nytt privat textsamtal du börjar. Fliken lyser gult om någon har skrivit till dig i någon av dina chattflikar.


Dela skärm, dokument och *Whiteboard*



Share My Screen har fått ett nytt utseende med senast delade (*Recently Shared*) dokument och *whiteboard* som samlad åtkomstmöjlighet för tidigare delade objekt.

Nya format som går att ladda upp är *png* (bild), *f4v* och *mp4* (video).


Skärmdelningen kräver att du har *add-in* installerad. Nytt är att det går att dra och släppa dokument i en *share-pod* direkt från din dator. Man kan även få en varningstext när vissa funktioner i t ex din *powerpoint*-fil inte stöds i konverteringen (<http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404463.html#products>).



Dialogrutan för uppladdning av dokument ser annorlunda ut. Uppladdade dokument kan tas bort från *Share History* vilket gör att de inte dyker upp under *Recently Shared* för presenter. Permanent borttagning sker liksom tidigare i det administrativa gränssnittet till rummet som du når under menyn *Meeting – Manage Meeting Information*.


Whiteboard

Whiteboard Tools är numera direkt synliga i en verktygslist direkt under namnlistan. Det går att dubbelklicka på ritade objekt som är markerade med *Selection* för att lägga till och ändra text. "Suddet" tar inte längre bort alla ritade objekt (*clear*) utan enbart de som är valda (*Delete Selection*) med *Selection* (markera flera med *ctrl*-tangenten). Om man väljer att enbart ha deltagare i rollen *participant* så kan man nu också dela ut separata rättigheter för *whiteboard* (i *attendee-pod*: *pod options – attendee options – enhanced participants rights*).




Note-pod

Note-pod har fått en uppfräschning och det går nu att använda olika färger på texten, annat typsnitt, annan storlek och dessutom går det att göra punktlister.



All formatering följer med om du väljer att spara ner *note-pod* som ett *rtf*-dokument och sedan öppna det i t ex Word. Du kan även maila innehållet till dig själv eller (nytt) till någon annan. Detta gäller för *host* och *presenter*. *Email Note* kräver att du är inloggad som registrerad användare.

Pod Options



Nytt i Adobe Connect 8 är att alla inställningar för delfönstren (*pods*) finns i respektive *pod's* övre högra hörn. Inställningsmöjligheterna varierar beroende på vilken *pod* du befinner i.

Hide, Maximize/Restore Pod ligger numera också under *Pod Options* för *Hosts*. *Maximize/Restore* för *presenter* föll bort men kommer förmodligen tillbaka i SP 2.

Alla inställningar samlade under *preferences*

Inställningar för rummets bandbredd, kvaliteten för video, skärmdelning och ljud har samlats till en gemensam dialogruta *Preferences* som man antingen kommer åt via vissa *pod options* eller direkt under menyn *Meeting- Preferences*.

